

作物名: トマト	独立ポット耕栽培
作業名: 加温準備/栽培ベンチの農ポリの設置、ハウス内周辺に親ダクトを設置、ベンチの下に子ダクトを設置	服装: 作業服・軍手・帽子・作業イス

栽培ベンチの農ポリ\*の設置

\*農ポリ 農業用被覆資材、農業用ポリエチレンフィルム。



①栽培ベンチ下の農ポリ設置を行う。

- ・農ポリは紙管に巻いた状態であれば、紙管にパイプを通し、一人が持ち、一人が展張する方法で敷設する。
- ・ポット耕では、1台の暖房機でハウス内加温と培地加温を行う。10月下旬の加温開始までに、暖房機のダクトの設置と栽培ベンチ下の農ポリ設置を行う。

障がい者が作業する際の留意点  
・加温準備は講習の受講や十分な技能を身につけた方が指導する

ハウス内周辺に親ダクトを設置



②暖房機から、親ダクトを温室内の側面および妻面に1周させる。

- ・親ダクトは、厚さ0.05mmの農ポリ製で、子ダクトを設置する穴があけてある



ベンチの下に子ダクトを設置



③親ダクトに子ダクトを接続する。

- ・接続方法には、ダクトリングを使用する方法とホチキスで止める方法がある
- ・子ダクトには直径19mmの穴を、暖房機または親ダクトから離れるほど狭い間隔で上向きに開けておく。



ダクトリングを使用



ホチキスで止める

